
七寸皿 1枚

【粘土】 赤荒目土 【重さ】 700g

【手法】 たたき作り

【装飾】 焼締スプレー抜





粘土を丸くまとめる。カヤの上でたたき 中央をたたく。縁が サインをする。 平たくする。 薄くならないように 注意。



新聞紙をあて、ひっくり返す。



カヤをはずす。




カヤをあてながら縁 を持ち上げる。



机と同じ高さに板を 用意し、作品をずら して移動させる。



乾燥後、素焼。



素焼後、新聞紙を セロテープを輪に好きな形に切る。 する。



新聞紙の裏に貼る。



だんだん大きい新聞紙を重ねていく。



イラボ釉を混ぜ、 フルイを通し、 霧吹に入れる。



エアガンをセット。カチッとはめる。



スイッチをオンにする。

グリーンのレバー を縦にする。

皿を立てかけて、裏に軽くスプレー掛けする。

表にしてスプレー掛けし、貼った新聞を 一枚はがす。



更にスプレー掛けしまた一枚はがす。

全部はがしてスプ レーし終わったと ころ。

ぬれたスポンジで 壁を拭いて掃除。 作品は本焼へ。

ワンポイントアドバイス その他の掛け方



ブラシで釉を飛ばす。ブラシとザルで釉を飛ばす。粉末をふるう。粉末をなすり付ける。